

NETOP®

Vision™

Classroom Management Software

Vision bestaat uit twee hoofdonderdelen: de module Docent en de module Leerling.

Als u Vision op afstand op leerlingcomputers wilt installeren, hebt u een aanmeldnaam en wachtwoord nodig met beheerrechten op de docent- en leerlingcomputers.

Voor de externe installatie van de cursistsoftware kunt u zich op de docentcomputer aanmelden met de gebruikersaccount voor beheerders of gebruikt u tijdens de externe installatie andere referenties.

Vision Docent installeren

1. Download het Vision-installatiebestand op de docentcomputer en pak het ZIP-bestand uit.
2. Dubbelklik op het pictogram van het Vision-installatieprogramma om de wizard InstallShield te starten en volg de instructies op het scherm.
3. Selecteer in het scherm Installatiemodus de optie **Installeren** en klik op **Volgende**.
4. Selecteer in het scherm Installatietype de optie **Vision Docent-module** en klik op **Volgende**. (Afbeelding 1)
5. In het scherm Licentie (Afbeelding 2)

Gebruikers van de evaluatieversie van 75


dagen: Klik op **Volgende** om de evaluatieversie te starten.

Vision-klanten: Voer uw licentiecode in om uw aankoop te activeren.


6. Selecteer in het scherm Eenvoudige/geavanceerde installatie de optie **Eenvoudige installatie** en klik op **Volgende**.
7. Klik op **Installeren** om Vision op de docentcomputer te installeren.
8. Klik in het scherm Wizard InstallShield is voltooid op **Voltoeien** om de installatie af te ronden, uw computer opnieuw op te starten en Vision te starten.

Opmerking: Als u Vision op een computer installeert met een oudere versie van Vision, moet u deze oudere versie verwijderen voordat u Vision installeert.

Als u een upgrade uitvoert voor een gehele lesruimte, gebruikt u de implementatiefuncties op de docentcomputer om alle Leerling-modules te verwijderen, maakt u vervolgens de installatie van de module Docent ongedaan, installeert u de module Docent opnieuw en gebruikt u de implementatiefuncties om software op de leerlingcomputers te installeren.



Afbeelding 1




Afbeelding 2

Externe installatie van leerlingsoftware

Zorg ervoor dat de leerlingcomputers ingeschakeld zijn. Als de toepassing Windows Firewall wordt uitgevoerd, configureert u deze om bestands- en printerdeling op alle leerlingcomputers toe te staan.

1. Als de Vision Docent-module na de installatie wordt gestart en het bericht Welkom bij Vision wordt weergegeven, controleert u of alle leerlingcomputers ingeschakeld zijn en klikt u op **Ja**.



2. Klik in het welkomstscherm van de wizard Vision-lesruimte op **Volgende**.
3. Ga als volgt te werk om aan te geven op welke computers u Vision wilt installeren:
 - a) Selecteer uw domein/werkgroep in de vervolgkeuzelijst. Als u de naam van uw domein/werkgroep niet kent, selecteert u het sterretje (*).
 - b) U kunt ook tekst invoeren in het vak **Filter** om aan te geven welke computers in het deelvenster Netwerkcomputers worden weergegeven.

► **Voorbeeld:** Als alle computers in de lesruimte 205 de tekens **205** in hun naam hebben, voert u **205** in het vak Filter in. Alleen de computers met deze tekenreeks worden weergegeven.

Klik op > om de geselecteerde computers naar uw lesruimte te verplaatsen en klik op **Volgende** om door te gaan.

1. Lees de opmerking in het laatste scherm van de wizard Lesruimte instellen en schakel het selectievakje met de tekst **Start de wizard Vision-implementatie om cursistsoftware te installeren of bij te werken op leerlingcomputers** in.
2. Klik op **Voltooien** om de wizard Lesruimte instellen af te sluiten en de wizard **Vision-implementatie** te starten.
3. Lees de belangrijke opmerkingen in het welkomstscherm van de wizard Vision-implementatie en klik op **Volgende**.
4. Als u beheerrechten nodig hebt om de Vision Cursist-software op leerlingcomputers te installeren, moet u nagaan of u wilt doorgaan met uw huidige referenties of andere referenties wilt opgeven met beheerrechten op de leerlingcomputers. Klik op **Volgende** als u uw keuze hebt gemaakt.
5. Als het dialoogvenster Vision Cursist-software installeren/bijwerken wordt weergegeven, selecteert u de leerlingcomputers in uw lesruimte waarop u de externe installatie wilt uitvoeren. Klik op **Volgende** nadat u de gewenste instellingen hebt opgegeven.
6. Bevestig uw selectie op de pagina Installatie/update bevestigen door op **Installeren** te klikken.
7. Als het dialoogvenster Installatie Vision Cursist-software wordt weergegeven, wordt de installatie automatisch gestart. Als de voortgangsbalk en het logboek aangeven dat het proces is voltooid, klikt u op **Volgende**.
8. Klik in het laatste weergegeven scherm op **Voltooien** om uw nieuwe lesruimte te openen.

► Opmerking:

- Als de externe installatie niet succesvol wordt voltooid, moet u de cursistsoftware mogelijk handmatig op elke leerlingcomputer installeren.
- Voor volledige ondersteuning van Microsoft Edge raadpleegt u de installatie-instructies in de [Remote Deployment Guide](#).