

NETOP®

Vision™

Classroom Management Software

Vision tiene dos componentes principales: el módulo del profesor y el módulo del estudiante.

Para instalar Vision en forma remota en las computadoras de los estudiantes, necesitará una identificación de usuario y una contraseña que tengan privilegios de administrador en las máquinas del profesor y de los estudiantes.

Para la instalación remota del software para estudiantes, puede iniciar sesión en la computadora del profesor con la cuenta de usuario de administrador o puede especificar credenciales alternativas durante el proceso de instalación remota.

Instalación del profesor de Vision

1. Descargue el archivo de instalación de Vision en la computadora del profesor y descomprima el archivo.
2. Haga doble clic en el ícono de instalación del programa Vision para iniciar el Asistente de InstallShield y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
3. En la pantalla Modo de instalación, seleccione **Instalar** y haga clic en **Siguiente**.
4. En la pantalla Tipo de instalación, seleccione **Módulo del profesor de Vision** y haga clic en **Siguiente**. (Figura 1)
5. En la pantalla Licencia (Figura 2)

Usuarios de la versión de prueba de 75 días: Simplemente deben hacer clic en **Siguiente** para iniciar la versión de prueba.

Clientes de Vision: Deben ingresar su clave de licencia para activar la compra.

6. En la pantalla Instalación sencilla/avanzada, seleccione **Instalación sencilla** y haga clic en **Siguiente**.
7. Haga clic en **Instalar** para comenzar la instalación de Vision en la computadora del profesor.
8. En la pantalla "Se completó el Asistente de InstallShield", haga clic en **Finalizar** para completar la instalación, reiniciar la computadora e iniciar Vision.

Nota: Cuando instale Vision en computadoras que se están ejecutando con versiones anteriores de Vision, se debe quitar la versión anterior antes de instalar la versión 7.

Al realizar actualizaciones de aulas completas a la versión 7, utilice las funciones de implementación desde la computadora del profesor para quitar todos los módulos de los estudiantes; luego desinstale manualmente el módulo del profesor, instale el módulo del profesor 7 y utilice las funciones de implementación para instalar clientes.




Figura 1





Figura 2

Instalación remota del software para estudiantes

Asegúrese de que las computadoras de los estudiantes estén encendidas. Si está ejecutando el firewall de Windows, configúrelo de modo tal que permita compartir Archivo e impresora en todas las computadoras de los estudiantes.

1. Una vez que el módulo del profesor de Vision se inicia luego de la instalación y aparece el mensaje "Bienvenidos a Vision", asegúrese de que las computadoras de los estudiantes estén encendidas y haga clic en **Sí**.



2. En la pantalla de bienvenida del asistente de aulas de Vision, haga clic en **Siguiente**.
3. Para elegir en qué computadoras instalar Vision:
 - a) Seleccione su Dominio/Grupo de trabajo en el cuadro desplegable. Si no conoce el nombre de su Dominio/Grupo de trabajo, seleccione el asterisco (*).
 - b) También puede ingresar una cadena de texto en el cuadro **Filtro** para filtrar las computadoras que aparecen en el panel de computadoras de la red.

► **Ejemplo:** Si todas las computadoras en la sala 205 tienen los caracteres **205** en su nombre, ingrese **205** en el cuadro Filtro. Sólo aparecerán las computadoras que incluyan esta cadena de texto.

Haga clic > para mover las computadoras seleccionadas a su aula y haga clic en **Siguiente** para continuar.

4. En la pantalla final del asistente de instalación de aulas, lea la nota y asegúrese de que la casilla de verificación etiquetada como **Mostrarme el asistente de activación de Vision para instalar o actualizar el software del cliente en las computadoras de los estudiantes** esté seleccionada.
5. Haga clic en **Finalizar** para cerrar el asistente de instalación de aulas e inicie el **Asistente de activación de Vision**.
6. En la pantalla de bienvenida del asistente de activación de aulas de Vision, lea las notas importantes y haga clic en **Siguiente**.
7. Debido a que es necesario contar con derechos de administrador a fin de instalar el software Vision para estudiantes en las computadoras de los estudiantes, deberá decidir si desea continuar con sus credenciales actuales o si desea especificar credenciales alternativas con derechos de administrador en las computadoras de los estudiantes. Haga clic en **Siguiente** una vez que haya hecho su elección.
8. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Instale / Actualice el software Vision para estudiantes**, seleccione las computadoras en su aula a las que se dirigirá la instalación remota. Haga clic en **Siguiente** una vez que haya finalizado su selección.
9. En la página **Confirmar Instalación / Actualización**, confirme su selección haciendo clic en **Instalar**.
10. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Instalación del software Vision para estudiantes**, la instalación comenzará automáticamente. Una vez que la barra de progreso y el registro señalen que el proceso se ha completado, haga clic en **Siguiente**.
11. Cuando aparezca la pantalla final, haga clic en **Finalizar** para abrir su nueva aula.

► Nota:

- Si la instalación remota no se completa con éxito, tal vez necesite instalar manualmente el software para estudiantes en la computadora de cada estudiante.
- Si se requiere compatibilidad total con Microsoft Edge, consulte las instrucciones de instalación en la ["Guía de instalación a distancia"](#).





Netop desarrolla y vende soluciones de software que facilitan una transferencia rápida, segura y sin contratiempos de video, pantallas, sonido y datos entre dos o más computadoras a través de Internet. Para más información, visite www.netop.com.