

NETOP®

Vision™

## Classroom Management Software

Vision est constitué de deux composants principaux : le module Enseignant et le module Élève.

Pour démarrer l'installation à distance de Vision sur les ordinateurs des élèves, il vous faut un nom d'utilisateur et un mot de passe disposant des droits d'administration sur chaque ordinateur, celui de l'enseignant et celui des élèves.

Pour l'installation à distance du module Élève, vous pouvez vous connecter sur l'ordinateur de l'enseignant bénéficiant du compte d'utilisateur administratif, ou vous pouvez indiquer une identification différente pendant la procédure d'installation à distance.

### Installation du module Enseignant de Vision

1. Téléchargez le fichier du programme d'installation de Vision sur l'ordinateur de l'enseignant et décompressez-le.
2. Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation de Vision pour lancer l'assistant InstallShield et suivez les instructions à l'écran.
3. Sur l'écran Mode d'installation, sélectionnez **Installer** et cliquez sur **Suivant**.
4. Sur l'écran Type d'installation, sélectionnez **module Enseignant Vision** et cliquez sur **Suivant**. (Figure 1)
5. Sur l'écran relatif aux licences (Figure 2)
 

**Vous êtes utilisateur de la version d'évaluation de 75 jours?** Cliquez simplement sur **Suivant** pour démarrer la période d'essai.

**Vous êtes déjà un client Vision?** Entrez la clé de licence pour activer votre achat.
6. Sur l'écran Installation simple/avancée, sélectionnez **Installation simple** et cliquez sur **Suivant**.
7. Cliquez sur **Installer** pour commencer l'installation de Vision6 sur l'ordinateur de l'enseignant.
8. Sur l'écran InstallShield Wizard préalablement complété, cliquez sur **Terminer** pour achever l'installation, redémarrer votre ordinateur et lancer Vision.

**Remarque:** Il faut supprimer toute ancienne version de Vision installée sur les ordinateurs avant d'installer Vision.

Si vous souhaitez installer Vision sur tous les ordinateurs des salles de classe, utilisez les fonctions de déploiement de l'ordinateur de l'enseignant pour supprimer tous les modules élèves, puis désinstallez manuellement le module Enseignant. Installez ensuite le module Enseignant et utilisez le déploiement pour installer les utilisateurs.




Figure 1





Figure 2

## Installation à distance du module Élève

Vérifiez que les ordinateurs des élèves sont allumés. Si le pare-feu Windows est activé, configurez-le de façon à autoriser le Partage de fichiers et d'imprimante sur tous les ordinateurs des élèves.

1. Lorsque le module Enseignant de Vision démarre et que le message « Bienvenue dans Vision » s'affiche, vérifiez que les ordinateurs des élèves sont allumés et cliquez sur **Oui**.



2. Sur l'écran d'accueil de l'assistant Salle de classe Vision, cliquez sur **Suivant**.
3. Pour choisir les ordinateurs sur lesquels installer Vision :
  - a) sélectionnez votre domaine/groupe de travail dans la zone déroulante. Si vous ne connaissez pas votre nom de domaine/groupe de travail; sélectionnez l'astérisque (\*).
  - b) Vous pouvez aussi entrer une chaîne de texte dans la zone **Filtre** pour filtrer les ordinateurs à afficher dans le volet des ordinateurs du réseau.

► **Exemple:** Si tous les noms des ordinateurs de la salle 205 comprennent les caractères **205**, entrez **205** dans la zone Filtre. Seuls les ordinateurs comprenant cette chaîne de texte s'afficheront.

Cliquez sur > pour inclure les ordinateurs sélectionnés dans votre salle de classe, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.

4. Sur le dernier écran de l'assistant d'installation de la salle de classe, lisez la remarque et assurez-vous que la case **Dirigez-moi vers l'assistant de déploiement Vision pour installer ou mettre à jour le logiciel sur les ordinateurs des élèves** est cochée.
5. Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'assistant d'installation de la salle de classe et lancer l'**assistant de déploiement Vision**.
6. Sur l'écran d'accueil de l'assistant de déploiement Vision, cliquez sur **Suivant**.
7. Étant donné qu'il est nécessaire de bénéficier des droits d'administration pour installer le module Élève Vision sur les ordinateurs des élèves, vous devez décider si vous souhaitez continuer le processus avec votre identification actuelle, ou si vous souhaitez fournir une autre identification bénéficiant des droits administratifs sur les ordinateurs des élèves. Cliquez sur **Suivant** une fois que vous avez fait votre choix.
8. Lorsque la boîte de dialogue Installer / Mettre à jour le module Élève de Vision s'affiche, sélectionnez les ordinateurs de votre salle de classe destinés à l'installation à distance. Cliquez sur **Suivant** une fois que votre choix est définitif.
9. Sur la page Confirmer l'installation / mettre à jour, confirmez votre sélection en cliquant sur **Installer**.
10. L'installation commence automatiquement lorsque apparaît la boîte de dialogue Installation du module Élève du logiciel Vision. Lorsque la barre de progression et le journal indiquent que le processus est terminé, cliquez sur **Suivant**.
11. Lorsque le dernier écran s'affiche, cliquez sur **Terminer** pour ouvrir votre nouvelle salle de classe.

### ► Remarque:

- Si l'installation à distance ne parvient pas à s'achever, il faudra peut-être installer le module élève manuellement sur chaque ordinateur d'élève.
- Pour une prise en charge complète de Microsoft Edge, consultez les instructions d'installation dans le [Guide de déploiement à distance](#).



Netop est concepteur et fournisseur de solutions logicielles permettant un transfert rapide, sécurisé et transparent des fichiers vidéo et audio et des fichiers de données, ainsi que le transfert d'écrans, entre deux ou plusieurs ordinateurs via Internet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.netop.com](http://www.netop.com).